

Camponotus pennsylvanicus

(De Geer, 1773)

Fourmi noire gâte-bois

La grande fourmi charpentière noire de l'est de l'Amérique du Nord, une fourrageuse nocturne à croissance lente qui niche dans les arbres et le bois humide.



Photo : daksu, CC BY 4.0

En un coup d'œil



TEMPÉRATURE DU NID
22-27 °C

Dans le nid



HUMIDITÉ DU NID
50-70 %

Dans le nid



HIBERNATION
5-10 °C

oct. – févr.



VOLS NUPTIAUX
avr. – juil.

Journées chaudes, Temps calme



OUVRIÈRES
6-10 mm

majors jusqu'à 13 mm



REINE
15-18 mm

Une seule reine



TAILLE DE LA COLONIE
Pas encore de données

Croissance : Modérée



RISQUE D'ÉVASION
Moyen

Prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse

L'année en un coup d'œil



Mois dans l'aire de répartition naturelle de l'espèce. La météo décide des jours exacts, et les colonies élevées à l'intérieur peuvent suivre un autre rythme.

Tailles à la même échelle



Les soins en un coup d'œil

ALIMENTATION

Sucre

Insectes

MEILLEURS NIDS

1. Nid en Ytong
2. Nid en bois
3. Installation naturaliste

POURQUOI CETTE NOTE

- ✓ Entièrement claustrale : la reine n'a pas besoin de nourriture avant l'arrivée de ses premières ouvrières
- ⚠ Des ouvrières curieuses : prévoyez une barrière anti-évasion sur l'aire de chasse
- ⚠ Demande une hibernation au froid, par exemple dans un frigo

Notes d'éleveurs

ASTUCE

Gardez la reine fondatrice dans un endroit sombre et calme et ne la contrôlez que rarement. Sa première ponte est petite, et il faut au moins 60 jours environ pour qu'elle donne des ouvrières. Un éleveur qui contrôlait une reine tous les jours et la déplaçait entre trois installations a perdu le couvain initial et a attendu environ 87 jours la première ouvrière. Finir la première année avec 5 à 30 ouvrières est normal.

ATTENTION

Vérifiez les bouchons de coton et les barrières d'eau toute l'année, y compris pendant le repos hivernal. Les ouvrières rongent le coton, le plastique souple et le plâtre, et un éleveur a retrouvé noyée une colonie en hibernation qui avait rongé de part en part le coton de son tube à essai. Le Luon ou le talc les retient sur les parois lisses, mais l'huile ou la vaseline sur une paroi verticale n'y parvient pas.