

Camponotus pennsylvanicus

(De Geer, 1773)

Hormiga carpintera negra

La gran hormiga carpintera negra del este de Norteamérica, una forrajeadora nocturna de crecimiento lento que anida en árboles y en madera húmeda.



Foto: daksu, CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO
22-27 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO
50-70 %

En el nido



HIBERNACIÓN
5-10 °C

oct – feb



VUELOS NUPCIALES
abr – jul

Días calurosos, Tiempo en calma



OBreras
6-10 mm

obreras mayores de hasta 13 mm



REINA
15-18 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA
Aún sin datos


Crecimiento: Moderado



RIESGO DE FUGA
Medio


Pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo

El año de un vistazo



Meses en el área de distribución natural de la especie. El tiempo decide los días exactos, y las colonias criadas en casa pueden seguir otro ritmo.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Azúcar

Insectos

MEJORES NIDOS

1. Nido de Ytong
2. Nido de madera
3. Montaje naturalista

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ⚠ Obreras curiosas: pon una barrera antifugas en la zona de forrajeo
- ⚠ Necesita una hibernación en frío, por ejemplo en la nevera

Notas de criadores

CONSEJO

Mantén a la reina fundadora en un lugar oscuro y tranquilo y revísala pocas veces. Su primera puesta es pequeña y tarda al menos unos 60 días en convertirse en obreras. Un criador que revisaba a una reina a diario y la trasladaba entre tres montajes perdió la cría inicial y esperó unos 87 días a la primera obrera. Terminar el primer año con entre 5 y 30 obreras es normal.

ATENCIÓN

Revisa los tapones de algodón y las barreras de agua durante todo el año, también durante el descanso invernal. Las obreras roen algodón, plástico blando y yeso, y un criador encontró ahogada a una colonia en hibernación que había atravesado a mordiscos el algodón de su tubo de ensayo. El Fluon o el talco las mantienen dentro en las paredes lisas, pero el aceite o la vaselina en una pared vertical no.