

Tetramorium immigrans

Santschi, 1927

La hormiga de los pavimentos común de las ciudades de Norteamérica: diminuta, resistente y de crecimiento rápido, libra batallas masivas en las aceras en primavera.

Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0

De un vistazo



TEMPERATURA DEL NIDO
22-28 °C

En el nido



HUMEDAD DEL NIDO
40-60 %

En el nido



HIBERNACIÓN
5-10 °C

nov – feb



VUELOS NUPCIALES
may – jul

Tiempo en calma, Aire húmedo



OBRRERAS
2.5-4 mm

Todas del mismo tamaño



REINA
7-8 mm

Una sola reina



TAMAÑO DE LA COLONIA
Llega a 10.000 obreras


Crecimiento: Rápido



RIESGO DE FUGA
Alto


Maestras de la fuga: usa una zona de forrajeo cerrada y una buena barrera

El año de un vistazo



Meses válidos para la Europa templada y el Mediterráneo. El tiempo decide los días exactos, así que, según dónde vivas, los vuelos pueden adelantarse o retrasarse.

Tamaños a la misma escala



Cuidados de un vistazo

ALIMENTACIÓN

Insectos

Azúcar

Semillas

MEJORES NIDOS

1. Montaje en tubo de ensayo
2. Nido de acrílico
3. Nido de Ytong

POR QUÉ ESTA VALORACIÓN

- ✓ Totalmente claustral: la reina no necesita comida hasta que llegan sus primeras obreras
- ✓ Almacena semillas, así que saltarse una comida no es un problema
- ⚠ Una auténtica maestra de la fuga que necesita un montaje antifugas
- ⚠ Las colonias se vuelven enormes y necesitan espacio para expandirse
- ⚠ Las obreras pueden picar

Notas de criadores

CONSEJO

Dale al nido un extremo húmedo y otro seco, y calienta solo un lado. Los criadores cuentan que las obreras mantienen los huevos y las larvas en la parte húmeda y llevan las pupas y las semillas a la parte más seca. En un tubo de ensayo, calienta solo el extremo alejado del agua, porque calentar el agua puede hacer que el tubo se inunde.

ATENCIÓN

Las obreras son diminutas y ponen a prueba cada hueco. Un criador vio a unas Tetramorium comerse una barrera de aceite de oliva, y a otro se le colaron obreras por un pequeño hueco hasta el montaje de una colonia vecina, donde las mataron enseguida. Usa una tapa bien ajustada, pega malla fina de acero sobre los orificios de ventilación y añade una segunda barrera, como Fluon.