

Tetramorium immigrans

Santschi, 1927

La comune formica dei marciapiedi delle città nordamericane: minuscola, resistente e dalla crescita rapida, in primavera combatte battaglie di massa sui marciapiedi.



Foto: Jake Nitta (froggy143), CC BY 4.0



A colpo d'occhio



TEMPERATURA DEL NIDO
22-28 °C

Nel nido



UMIDITÀ DEL NIDO
40-60 %

Nel nido



IBERNAZIONE
5-10 °C

nov – feb



VOLI NUZIALI
mag – lug

Tempo calmo, Aria umida



OPERAIE
2.5-4 mm

Tutte della stessa taglia



REGINA
7-8 mm

Una sola regina



DIMENSIONE DELLA COLONIA
Raggiunge 10.000 operaie

Crescita: Veloce




RISCHIO DI FUGA
Alto

Fuggitive abilissime: usa un outworld chiuso e una buona barriera




L'anno a colpo d'occhio



Mesi validi per l'Europa temperata e il Mediterraneo. Il meteo decide i giorni esatti, quindi dove vivi i voli possono arrivare prima o dopo.



Dimensioni sulla stessa scala



La cura in breve

ALIMENTAZIONE

Insetti

Zuccheri

Semi

I NIDI MIGLIORI

1. Setup in Provetta
2. Nido in Acrilico
3. Nido in Ytong

PERCHÉ QUESTA VALUTAZIONE

- ✓ Totalmente claustrale: la regina non ha bisogno di cibo finché non arrivano le prime operaie
- ✓ Accumula semi, quindi un pasto saltato non è un problema
- ⚠ Una vera fuggitiva che richiede un setup a prova di fuga
- ⚠ Le colonie diventano enormi e hanno bisogno di spazio per espandersi
- ⚠ Le operaie possono pungere



Note degli allevatori

CONSIGLIO

Dai al nido un'estremità umida e una asciutta e scalda un solo lato. Gli allevatori riferiscono che le operaie tengono uova e larve nella parte umida e spostano le pupe e i semi nella parte più asciutta. In una provetta, scalda solo l'estremità lontana dall'acqua, perché scaldare l'acqua può far allagare la provetta.

ATTENZIONE

Le operaie sono minuscole e mettono alla prova ogni fessura. Un allevatore ha visto delle Tetramorium mangiare una barriera di olio d'oliva, e a un altro alcune operaie sono passate da una piccola fessura fin dentro il setup di una colonia vicina, dove sono state uccise subito. Usa un coperchio ben aderente, incolla una rete fine in acciaio sui fori di ventilazione e aggiungi una seconda barriera, come il Flulon.